

Microsoft Edge の Internet Explorer モード

一部のサイトは Internet Explorer で動作するように構築されていますが、Microsoft Edge のような最新のブラウザでサポートされていない機能があります。これらのサイトのいずれかを表示する必要がある場合は、Microsoft Edge で Internet Explorer モードを使用できます。

ほとんどのサイトは、最新のブラウザでよりよく動作します。より良い動作速度とセキュリティをお求めなら、必要に応じて Internet Explorer モードのみを使用することをお勧めします。詳細については、「Microsoft Edge の詳細」(<https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/?source=mb01>)を参照してください。

Internet Explorer モードを有効にするには、次の手順を使用します。

1. Microsoft Edge のアドレスバーに **edge://settings/defaultbrowser** と入力し、[入力] をクリックします。



2. Internet Explorer での再読み込みをサイトに許可する をスライドして、[ON] に切り替えます。
3. Microsoft Edge を再起動します。

Internet Explorer モードが有効になりました。Microsoft Edge で Internet Explorer モードを使用して Web サイトを表示するには、次の手順を使用します。

1. Internet Explorer モードで表示する Web サイトに移動します。
2. ブラウザー ウィンドウの右上隅にある 3 つの点をクリックします。
3. [**その他のツール**] を選択して、**Internet Explorer モードで再読み込み** を選択します。

Internet Explorer モードを使用せずに閲覧に戻るには、画面の上部にある情報バーをクリックします。または、現在のタブを閉じて、Microsoft Edge の新しいタブを開きます。

注: 組織で管理されているデバイスを使用している場合は、**Internet explorer** の [**edge://settings/defaultbrowser**] の下の [サイトの再読み込みを許可する] オプションが表示されず、[**その他のツール**] メニューから internet explorer モードを許可します。管理対象デバイスで、[Internet Explorer モードのテストを許可する] にポリシーを構成している場合にのみ、[**その他のツール**] の [**internet explorer モードでサイトを開く**] オプションが表示されます。「Microsoft Edge ブラウザーのポリシードキュメント」を参照してください。Microsoft のドキュメント (<https://docs.microsoft.com/deployedge/microsoft-edge-policies#internetexplorerintegrationtestingallowed>)。